

**【iPhone版】TypeApp  
メールアドレス設定方法**



# 設定前の準備

## 1. メールアカウントの情報の準備

設定前に各メールアドレスのアカウントの情報をご準備ください。

(どのソフトでも入力していく情報は同じです。)

アカウント情報が分からない場合は [フォームからお問い合わせ](#) ください。

■ メールアドレス

■ ユーザー名 (アカウント名)

■ パスワード

※ メールアカウント管理画面に記載されていないケースがあります

■ 送信サーバー名 / 受信サーバー名 : eOmail.ssl-link.jp

※ ○に入る数字はお客様により異なります

■ 受信ポート番号 : 995 (SSLを使用する)

■ 送信ポート番号 : 465 (SSLを使用する)

## 2. TypeAppアプリのダウンロード

TypeApp のアプリにつきましては、Appleストアからダウンロードしていただきますようお願いいたします。



## TypeApp Email, Mail & Exchange

仕事効率化Inc

入手





# アカウントを設定する

ダウンロードいただいた TypeApp アプリを開き、ご用意いただいたメールアカウント情報やパスワードを入力し設定していきます。

1. アプリを開き **継続** を選択してください。



モバイル・PCでの最高のメール体験を  
実現

継続

すでに TypeApp アカウントをお持ちです

MagicSync を介してアカウントをリンク

2. 登録するメールアドレスを入力し **手動セットアップ** を選択してください。

## アカウントを追加


メールアドレスを入力してください


サインイン

手動セットアップ

3. 再度 **手動セットアップ** を選択してください。


### プロバイダーを選択

 Exchange

 Outlook

 Yahoo

 Aol. AOL

 Office 365

 iCloud

または

 「Googleで続行」

手動セットアップ

4. 下記の選択肢の中から **POP3** を選択してください。

## 手動セットアップ

どんなアカウントですか？

IMAP

POP3

Exchange ActiveSync

Exchange EWS

#### 4. POP3(受信サーバー)の設定を行います。

サーバー情報入力画面が表示されるので、下記内容を入力してください。


### POP3 設定

メールアドレス

① メールアドレス

ユーザー名

② ユーザー名

③ パスワード 

④ POP3サーバー

セキュリティ

⑤ SSL/TLS(認証を確認) ▼

認証

⑥ CRAM-MD5 ▼

ポート

⑦ 995 ▼

Next

#### 受信サーバー欄

① メールアドレス	登録するメールアドレスを記入
② ユーザー名	アカウント一覧の「アカウント名」を入力 ※メールソフトの仕様上、メールアドレスが自動で入力されてしまう場合がありますが、すべて削除していただきアカウント名をご入力いただくようお願いいたします。
③ パスワード	アカウント一覧の「パスワード」を入力
④ POP3サーバー	eOmail.ssl-link.jp ※○に入る数字はお客様ごとに異なります
⑤ セキュリティ	SSL/TLS (認証を確認)
⑥ 認証	CRAM-MD5
⑦ ポート	995


入力が完了いたしましたら「Next」をクリックしてください。

5. 続いて、**送信サーバー**の設定を行います。

## 送信サーバー設定

ユーザー名

① ユーザー名

② パスワード 

③ SMTPサーバー

セキュリティ

④ SSL/TLS(認証を確認) ▼

認証

⑤ CRAM-MD5 ▼

ポート

⑥ 465 ▼

サインインが必要です

Next

### 送信サーバー欄

① ユーザー名	アカウント一覧の「アカウント名」を入力 ※メールソフトの仕様上、メールアドレスが自動で入力されてしまう場合がありますが、すべて削除していただきアカウント名をご入力いただくようお願いいたします。
② パスワード	アカウント一覧の「パスワード」を入力
③ SMTPサーバー	eOmail.ssl-link.jp ※○に入る数字はお客様ごとに異なります
④ セキュリティ	SSL/TLS (認証を確認)
⑤ 認証	CRAM-MD5
⑥ ポート	465

入力が完了いたしましたら「Next」をクリックしてください。

6. 送信時の表示名とアカウントリストの表示名を入力してください。

## もうすぐ完了！

名前

メール送信時に表示される名前です

内容

アカウントリストで表示される名称です

6. 通知方法を選択し、「**セットアップを完了する**」をクリックしたら完了です。

## アカウントの設定

新しいメールの通知方法をカスタマイズします。

プッシュ	<input checked="" type="radio"/>
フェッチ	<input type="radio"/>
手動	<input type="radio"/>


マニュアルモードでは、手動で更新しない限りメールボックスは同期されません。

お別々のアカウントの追加

セットアップを完了する

# ⚠ 設定に関する注意点

過去のメールが受信されない場合、下記設定をお試しください。



デフォルトの設定で同期する日数が**2週間**に設定されている場合がございます。  
その場合、**同期する日数を変更**いただきますようお願いいたします。