




iPhone POP設定の手引き

弊社からお送りしております「 **【メールアカウント情報】.pdf** 」
をご用意いただき、本マニュアルに沿って設定をお願いいたします。


①ホーム画面の
「設定」アプリをタップ



設定





②[メール]をタップ




[メール]が見当たらない場合は・・・

①設定の最下部にある
[アプリ]をタップ





②検索バーに「メール」と入力
↓
[メール]をタップ



③ [アカウント] をタップ

④ 最下部にある [その他] をタップ

⑤ [メールアカウントを追加] をタップ



キャンセル 新規アカウント 次へ

名前	相手に表示される名前
メール	メールアドレス
パスワード	パスワード
説明	自動入力されます

⑥ 下記内容を入力してください

- 名前：任意の名前 (送信相手に表示される名前です)
- メール：「メールアドレス」
- パスワード：「メールパスワード」
- 説明：自動で入力されます

メールアカウント一覧			
No	メールアドレス	アカウント名	パスワード
1	info@~~	info@~~	E3zfGp!F
2	※こちらは例です お手元の【メールアカウント情報】.pdf をご覧ください		
3			

↓
全て記入できたら [次へ]

⑦最上部の [IMAP]を[POP]へ変更

名前、メール、説明：変更なし

受信メールサーバ
送信メールサーバ
はそれぞれ同じ内容を入れます

【ホスト名】

「e●mail～～」を入力

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前 変更なし

メール 変更なし

説明 変更なし

受信メールサーバ

ホスト名 メールサーバー名

ユーザ名 アカウント名

パスワード メールパスワード

POPサーバ	e11mail.ssl-link.jp
SMTPサーバ	e11mail.ssl-link.jp
受信ポート番号	995
送信ポート番号	465
暗号化の種類	SSL/TLS「このサーバは暗号化された接続 (SSL) が必要」にチェック
認証方法	通常のパスワード認証

※こちらは参考例です
お手元のPDFをご覧ください

送信メールサーバ

ホスト名 メールサーバー名

ユーザ名 アカウント名

パスワード メールパスワード

【ユーザー名】

アカウント名を入力

メールアカウント一覧			
No	メールアドレス	アカウント名	パスワード
1	info@～～	info@～～	E3zfGp!F
2			

※こちらは例です
お手元の【メールアカウント情報】.pdf をご覧ください

送信メールサーバーにも
全く同じ内容を入れてください

【パスワード】

パスワードを入力

メールアカウント一覧			
No	メールアドレス	アカウント名	パスワード
1	info@～～	info@～～	E3zfGp!F
2			
3			

※こちらは例です
お手元の【メールアカウント情報】.pdf をご覧ください

↓
入力内容に誤りがないか確認し、
右上の[保存]をタップ

新規アカウント	
名前	✓
メール	✓
説明	✓
受信メールサーバ	
ホスト名	✓
ユーザ名	✓
パスワード	✓
送信メールサーバ	
ホスト名	✓
ユーザ名	✓
パスワード	✓

⑧検証が始まり、
全項目に✓が入れば設定完了です

改めてメールアプリを確認し、
今回設定したメールアドレスの
受信箱があるかを確認してください

設定が上手くいかない場合は・・・


入力内容が誤っている可能性がありますので、改めて入力内容を確認してください。

- ・「⑦最上部の[IMAP]を[POP]へ変更」を忘れている
- ・不要な文字が入っている

上記ケースが多発していますのでご注意ください。

以下については表示されない場合は特に問題ございません

「パスワードを保存」が表示された場合



[あとで行う]をタップ

「サーバーの識別情報を検証できません」と表示された場合



[続ける]をタップ

しばらくして「SSLで接続できません」と表示された場合



[はい]をタップ